

UiO • Universitetet i Oslo
Det odontologiske fakultet
Institutt for klinisk odontologi

Prosedyre		Dokumentnr. i ePhorte:
Pasientmottak og behandling ved mistenkt og ved påvist Corona – Covid 19 smitte		Versjon: 1
		Side: 1 av 2
Utarbeidet av: <i>Bente Teigmo/May Helen Forsberg</i>	Godkjent av: <i>P. Barkvoll, dekan</i>	Godkjent fra: 15.03.20 Godkjent til: 15.03.22

1. Endringer siden forrige versjon

Første versjon

2. Hensikt og omfang/formål.

Coronavirus Covid 19 smitter via dråpesmitte og ved direkte og indirekte kontakt. Det er nødvendig å iverksette strenge tiltak som forhindrer videreføring av smitte.

Prosedyren skal følges ved behandling av pasient med mistanke eller påvist Coronavirus smitte. Prosedyren er gjeldende for alle som planlegger og som skal behandle pasienter med påvist eller mistenkt smitte av Covid 19. For å gi pasienten god behandling og hindre at helsepersonell eksponeres for smitte, er det strengt nødvendig at alle som deltar i behandlingen følger denne prosedyren. Alle punktene skal følges.

Ved akuttbehandling av påvist smittebærer benyttes separat behandlingsrom/beredskapsrom ved mottak.

3. Ansvar

Alle ledere er ansvarlig for at medarbeidere og studenter kjenner denne prosedyren. Alle helsearbeidere har selvstendig ansvar for å utøve faglig forsvarlighet, jfr. §4 i Helsepersonell loven. Smittevernutvalget er ansvarlig for oppdatering av prosedyre.

4.0 Fremgangsmåte

Arbeide i team på tre personer. En tannlege og en tannhelsesekretær skal alltid delta under konsultasjon/behandling, og skal ikke forlate rommet. En assistent på utsiden henter utstyr og leverer i døren, samt følger pasienten direkte ut etter behandlingen. Alle pasienter anbefales å [gjennomføre munnskyll jfr prosedyre](#). Videre anbefales kofferdam ved bruk av roterende instrumenter.

NB! Personell som skal oppholde seg i behandlingsrommet tar på:

- Engangsfrakk med lange ermer
- Åndedrettsvern/maske(P3)
- Visir eller vernebriller. Ved bruk av egne briller/lupebriller skal visir benyttes
- Hansker
- Hette

4.1 Ved akuttbehandling av kjent smittepasient

- Avtal tid på telefon for mottak av pasient
- Assistent møter pasienten ved inngangen (skal aldri sitte på venterom)
 - Unngå å håndhilde
 - Gi pasienten munnbind og sørg for at det tas på
 - Vis pasienten inn til klagjort behandlingsrom
 - Plasser pasient i behandlingsstol
 - Utfør behandling
- Samtale med pasient i etterkant av behandling gjøres inne på behandlingsrommet – behandler beholder munnbind og øvrig verneutstyr på.
- Pasient forlater behandlingsrommet og følges videre direkte ut av assistent

4.2 Smitte som oppdages i løpet av konsultasjon i klinikk

Når det fremkommer under opptak av anamnese at pasient kan være smittet av Coronavirus:

- Utfør håndhygiene – be pasienten vente litt
- Varsle at mistenkt Coronasmittet pasient kommer til behandling.
- Ta på hansker

Forklar pasienten at vi må ta forholdsregler, og at behandlingen flyttes til et annet rom

- Ta på pasienten munnbind
- Ta av hansker, utfør håndhygiene
- Følg pasienten til behandlingsrom, hold avstand
- Unngå at pasienten berører omgivelser, f.eks heisknapper, dørhåndtak etc.
- Be pasienten sette seg i behandlingsstol inne på beredskapsrommet
- Utfør håndhygiene
- Utfør behandling.
- Samtale med pasient i etterkant av behandling gjøres inne på behandlingsrommet – behandler beholder munnbind og øvrig verneutstyr på.
- Pasient forlater behandlingsrommet og følges videre direkte ut av assistent

4.3 Etter behandling:

- Behandler og assistent desinfiserer unit inkl. sil og andre pasientnære elementer med Perasafe som er klagjort på forhånd. Påføres med fuktig klut. Husk horisontale flater, benker o.l.
- Instrumentkurv pakkes med plastcover som anvist i prosedyre. [Vaskekurv til utstyr ved kjent smitte](#)
- NB! Rent plastcover tas på vaskekurv etter at rommet er desinfisert
- Behandler og assistent tar så av smittevernustyr og legger det i smitteavfallspose.
- Rommet forlates umiddelbart, med munnbind på, som deretter kastes rett i smitteavfall utenfor behandlingsrommet.
- Utfør håndhygieniske tiltak
- For å sikre at aerosoler har lagt seg, skal rommet stå i 35 minutter etter desinfeksjon når det har vært bruk av aerosolgenererende instrumenter. Dersom behandlingen ikke omfatter aerosoldannende instrumenter skal Perasafe virke i 10 minutter. Renholdspersonale går inn og vasker rommet etter anbefalt virketid ved desinfisering.
- Varsle renhold på tlf 90877590 om smittevask. Oppgi tidspunkt for desinfeksjon.

5. Definisjoner

6. Avvik eller dissens

Avvik på denne prosedyren rapporteres straks til leder og meldes inn i UiO s HMS avviks system.

7. Referanser og henvisninger

[Lov om helsepersonell m.v. \(helsepersonelloven\) - Lovdata](#)

<https://www.fhi.no/sv/smittestomme-sykdommer/corona/>

<https://www.odont.uio.no/>